

2.8.10.1 Localización

introducción

Cómo funcionan las zonas, países y provincias/estados


La gestión de envíos se organiza mediante un sistema de zonas que permite calcular los precios de manera eficiente. A continuación, se detalla cómo funciona esta configuración:

1. **Zonas:** Representan áreas geográficas específicas en las que los transportistas realizan entregas. Estas zonas son fundamentales para establecer los precios de envío.
2. **Asociación de países a zonas:** Cada país está asociado a una única zona. Esta asociación es crucial para determinar el coste base de envío al país en cuestión, pero se debe tener en cuenta que si el país tiene estados, ya no se calculará por la zona asociada al país, sino por la de los estados o provincias.
3. **Estados y provincias:** En los países que se dividen en estados o provincias, cada división puede estar vinculada a una zona distinta de la asignada al país completo. Esto permite una mayor flexibilidad y precisión en el cálculo de los precios de envío, adaptándose a las características específicas de cada provincia o estado.

Por ejemplo, un país con varias provincias puede tener cada una de estas provincias asociadas a zonas diferentes, permitiendo así la aplicación de tarifas de envío diferenciadas según la localización exacta dentro del país.

Esta configuración asegura que el sistema pueda ajustar los costes de envío de forma precisa, reflejando las variaciones geográficas y las políticas de los transportistas.

A continuación se ilustra con un ejemplo práctico cómo se configuran las zonas de envío para España, enfocándonos en las Islas Baleares y las Islas Canarias, para dejar claro cómo se organiza este sistema:



Ejemplo de posible configuración de zonas de envío para país España

Tenemos el país España con todas sus provincias en la sección *Estados/Provincias*.

Podemos crear las siguientes zonas:

1. España Península

- Incluye todas las provincias de la península.

2. Islas Canarias

- Provincias incluidas:
 - **Las Palmas (GC)** → Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa
 - **Santa Cruz de Tenerife (TF)** → Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
- País: España
- Zona: "Islas Canarias"

3. Islas Baleares

- Provincia incluida: Mallorca
- País: España
- Zona: "Islas Baleares"

4. Ceuta y Melilla

- Provincias incluidas: Ceuta y Melilla
- País: España
- Zona: "Ceuta y Melilla"

Las provincias tienen asignadas las zonas correspondientes a la delimitación territorial especificada

Para cada zona se puede crear un transportista con diferentes gastos de envío, incluso con diferentes Impuestos a aplicar a los gastos de envío. De esta manera, se consigue una estimación de precios más precisa y ajustada a la realidad de cada zona.

En resumen

1. Cada país ha de tener sus provincias en la sección Estados/provincias.
2. En estados/ provincias han de estar los estados y/o provincias de cada país.

3. Las zonas sirven para configurar los transportistas. Las zonas se pueden definir para agrupar estados o provincias.

¡Importante! Para establecer los gastos de envío (transportistas) han de definir en primer lugar los territorios, Países, Estados o provincias y Zonas. Estos ajustes se hacen desde la sección del menú de gestor **Ajustes->Localización.**



Privacidad



Localización



Ajustes generales

Revision #49

Created 19 octubre 2022 08:39:55 by FM

Updated 12 diciembre 2025 13:59:30 by FM