


B4. Añadir fila - Builder

1. Añadir fila

Hacer clic en botón añadir fila.



Se crea una fila. No tiene contenido.




2. Interfaz de fila

Elemento	Función
----------	---------

	<p>Botón para que acceder a ajustes de fila.</p>
	<p>Botón para añadir bloques vacíos en la fila.</p>
	<p>Pestaña para mover la fila de posición. Hacer clic en la pestaña, mantener y arrastrar hasta nueva posición y soltar clic para completar el reposicionamiento.</p>
<p>USAR BUILDER</p> 	<p>Botón para activar Buidar. En blanco, desactivado. En magenta, activado.</p>
	<p>Botón para guardar los cambios. Crea la página y accede al editor de la página con Builder.</p>

Al hacer clic en el botón de tipo icono de la fila se despliega el menú de acciones disponibles las cuales son "Ajustes" y "Eliminar fila".

3. Interfaz de ajustes de fila



3.1 Fila interfaz > Ajustes > FONDO

Configuración de fila

ANCHO COMPLETO DE LA FILA



Apariencia

FONDO

ESPACIADO



IMAGEN DEL FONDO

EXPLORAR

TAMAÑO DEL FONDO

COVER

REPETICIÓN DEL FONDO



COLOR DEL FONDO


EXPLORAR

POSICIÓN DEL FONDO



Los cambios se aplican automáticamente

CERRAR

Elemento	Función
	<p>Permite activar o desactivar el ancho completo (full width) para la fila.</p> <p>Desactivado, en color blanco: la fila mantiene el ancho definido por el contenedor o estructura de la página (ancho estándar).</p> <p>Activado, en color magenta: la fila en la vista pública se expande para ocupar todo el ancho disponible de la pantalla. La interfaz presenta un nuevo botón llamado, CONTENIDO DE ANCHO COMPLETO DE LA FILA. Si se activa el contenido se expande para ocupar todo el ancho disponible de la fila expandida.</p>

<p>IMAGEN DEL FONDO</p>	<p>Para presentar una como fondo de la fila. Hacer clic en botón "Explorar" para cargar la imagen.</p> <p>También dispone de campo de consulta y edición de la url de la imagen.</p>
<p>TAMAÑO DEL FONDO</p> <p>cover</p>	<p>Selector para definir el tamaño con el que se renderiza la imagen dentro de la fila.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none">• initial: utiliza el tamaño original/por defecto de la imagen.• contain: ajusta la imagen para que se vea completa dentro de la fila, sin recortarse (puede dejar espacios vacíos).• cover: ajusta la imagen para cubrir toda la fila (puede recortar parte de la imagen).• Porcentaje (10% - 130%): permite establecer manualmente el tamaño del fondo respecto al tamaño del contenedor.<ul style="list-style-type: none">◦ Valores bajos (ej. 50%) reducen la imagen.◦ Valores altos (ej. 120% o 130%) amplían la imagen. <p>Si la imagen está ampliada, es posible que se recorte dependiendo del área visible y de la posición del fondo.</p>
<p>REPETICIÓN DEL FONDO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Permite activar o desactivar la repetición de la imagen de fondo dentro de la fila.</p> <ul style="list-style-type: none">• Desactivado: la imagen de fondo se muestra una sola vez (no se repite).• Activado: la imagen de fondo se repite automáticamente para cubrir toda el área de la fila.

<p style="text-align: center;">COLOR DEL FONDO</p>	<p>Permite seleccionar el color de fondo de la fila.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al pulsar el botón "Explorar", abre el selector de color. • Este color puede utilizarse como fondo principal cuando no hay imagen de fondo. • Si existe una imagen de fondo, el color puede actuar como fondo base en caso de que la imagen no cubra toda la fila. • Se pueden añadir colores en modo hexadecimal o mediante el botón "·Explorar". <p style="text-align: center;">COLOR DEL FONDO</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">POSICIÓN DEL FONDO</p>	<p>Permite definir la posición de la imagen de fondo dentro de la fila (punto de anclaje). La selección se realiza mediante una cuadrícula de posicionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arriba: fija la imagen en la parte superior. • Abajo: fija la imagen en la parte inferior. • Izquierda: fija la imagen en el lateral izquierdo. • Derecha: fija la imagen en el lateral derecho. • Centro (opción seleccionada por defecto): centra la imagen dentro de la fila. <p>Nota: la posición del fondo es especialmente relevante cuando se utiliza el tamaño "cover", ya que la imagen puede recortarse. Este ajuste permite decidir qué parte de la imagen se mantiene visible.</p>

3.2 Fila interfaz > Ajustes > ESPACIADO


Permite ajustar el espaciado interior y el margen en vertical respecto a otras filas adyacentes.

ANCHO COMPLETO DE LA FILA

Apariencia

FONDO **ESPACIADO**

i Introduzca el valor de espaciado deseado en cualquier unidad soportada por la especificación CSS. Ejemplos: 1rem, 20px, 2em, 10%



Los cambios se aplican automáticamente

CERRAR

Revision #57

Created 13 octubre 2022 07:14:51 by FM

Updated 17 febrero 2026 14:46:32 by FM