

68. ¿Por qué no veo algunos cambios que debería ver después de actualizar la web?

Haz la siguiente verificación:

Abre la página en una pestaña de incógnito del navegador y comprueba si se ven. Si es así, la causa es debida a la caché y cookies que puede tener guardadas el navegador que estás usando.

En Windows

Al presionar Ctrl + Shift + R en Google Chrome, se hace una recarga forzada (hard refresh) de la página.

☐ ¿Qué significa esto?

Recarga la página web ignorando la caché almacenada.

Descarga nuevamente todos los archivos desde el servidor.

Útil cuando una web no muestra los cambios recientes o carga incorrectamente.

☐ Diferencia con Ctrl + R o F5

Ctrl + R o F5 hacen una recarga normal (usan archivos en caché si están disponibles).

Ctrl + Shift + R descarga todo desde cero, sin usar caché.

En Mac

Al presionar `Cmd + Shift + R` en Google Chrome, se hace una **recarga forzada (hard refresh)** de la página.

☐ ¿Qué significa esto?

- Recarga la página web ignorando la caché almacenada.
- Descarga nuevamente todos los archivos desde el servidor.
- Útil cuando una web no muestra los cambios recientes o carga incorrectamente.

Diferencia con `Cmd + R`

- `Cmd + R` hace una recarga normal (usa archivos en caché si están disponibles).
- `Cmd + Shift + R` descarga todo desde cero, sin usar caché.

Es una buena opción antes de borrar toda la caché si una web no se actualiza correctamente.

Si después hacer lo anterior siguen sin verse los cambios comprueba:

- Si requería guardar cambios y lo has guardado.
- Que la url en la que lo tienes que ver es la correcta.
- Que estás intentando ver los cambios en la página que has actualizado.

Otra información de interés:

Si apagas el ordenador, Google Chrome no borra automáticamente la caché ni las cookies.

☐ ¿Qué sucede al apagar el PC?

La caché (imágenes, archivos temporales, etc.) sigue almacenada en el navegador.
Las cookies (sesiones, preferencias, inicios de sesión) también permanecen guardadas.

☐ ¿Cuándo se borran automáticamente?

Si usas una pestaña en modo incógnito, Chrome borra caché y cookies al cerrar la ventana.
Si configuraste Chrome para borrar datos al cerrar, se eliminarán al salir del navegador.

Algunas cookies tienen una fecha de expiración y se eliminan solas con el tiempo.
Si quieres asegurarte de que se borren, tendrías que hacerlo manualmente con `Ctrl + Shift + Supr` o configurarlo en `chrome://settings/cookies`.

Revision #7

Created 19 febrero 2025 11:50:19 by FM

Updated 12 agosto 2025 08:55:26 by FM